

USB驱动的安装说明书

说明书版本：V2.04

更新日期：2019.01.20


第一章 USB 驱动的安装

1.1 XP、win7、win8、win10系统



网盘资料包\硬件驱动程序\USB驱动安装工具Setup(V1.30).exe为驱动安装工具，直接双击运行即可。



如果安装了“USB_CAN TOOL”软件，则在软件安装最后会自动安装相应的USB驱动，不需要单独安装。

驱动安装前，请先不要插上USB设备。安装完后，插上USB设备，系统会自动识别。




有三个插件，直接下一步依次安装即可。






MS VC++ 2008 Redistributable: 如果提示已安装, 直接取消安装或是修复安装即可。







Microsoft.NET Framework 4: 如果提示已安装, 直接关闭安装界面即可。




USB驱动安装完直接选择, 安装驱动, 或是卸载驱动, 然后关闭软件。(注意: 安装驱动前, 最后把USB设备拔出。如果在XP下, USB插上的情况下, 可能会有报错, 点击确定, 忽略错误后可以正确安装驱动)



如果是XP系统32位电脑，在USB插上电脑时安装驱动，点击驱动安装可能会报错，点击确认即可，忽略错误，驱动将正确安装。




安装完成后，设备管理器中会指示有“WinUSB Device”。



第二章 USB 驱动卸载

2.1 XP、win7、win8、win10系统

与驱动的安装步骤一样，最后一步，点击卸载。



卸载完驱动，或是驱动安装前，设备管理器显示的是未知设备，或是”Chuangxin Tech USBCAN/CANalyst-II”

